



- 活動実績・予定
- 最近更新したページ
- 全ページ一覧

Search

Search

[Wiki](#) > X11RDP-RH-Matic[Login](#)

案内

- メインページ
- クイックスタート
- キー配列について
- インストール方法(Debian/Ubuntu)
- インストール方法(Red Hat/CentOS)
- 機能の紹介

ツール

- [リンク元](#)
- [関連ページの更新状況](#)
- [特別ページ](#)

- [ページ](#)
- [議論](#)
- [ソースを表示](#)
- [履歴](#)

X11RDP-RH-Matic

tagline: 提供: 日本xrdpユーザ会

目次

- 1 これはなに
- 2 対応ディストリビューション
 - 2.1 プライマリサポート
 - 2.2 セカンダリサポート
- 3 必要なもの
- 4 使い方
- 5 インストール後の設定
- 6 アンインストール
- 7 開発ブログ

これはなに

Red Hat 系の Linux ディストリビューションで xrdp & x11rdp を簡単にビルド&インストールするためのツールです。簡単にいうと X11RDP-o-Matic の Red Hat 版です。

ツールの目的は X11RDP-o-Matic とほぼ同じで、ディストリビューションによっては必ずしも最新の xrdp のパッケージが用意されていない場合がありますが、本ツールを使うと最新の xrdp & x11rdp を簡単にインストールできます。ビルドしたバイナリは rpm 形式のパッケージとして作成された上でシステムにインストールされるため、アンインストールの際もコマンド一発で綺麗に削除できます。

質問などあれば github の issue (<https://github.com/metalefty/X11RDP-RH-Matic/issues>) までお願いします。日本語で大丈夫です。

対応ディストリビューション

CentOS 6.5 を主たるターゲットとして開発しています。プライマリサポートとなっているディストリビューションは実際に動作を確認したものです。セカンダリサポートとなっているものは、動作確認はしていないが動作することが期待されているものです。

おそらく RHEL6 以降のクローンであれば動作すると思いますが、リストに載っていないディストリビューションで動作確認ができた場合はぜひ報告してください。

プライマリサポート

- CentOS release 6.5 (Final)
- Scientific Linux release 6.5 (Carbon)
- Red Hat Enterprise Linux Server release 6.5 (Santiago)

セカンダリサポート

- Fedora release 20 (Heisenbug)
- Red Hat Enterprise Linux Server release 7.0 (Maipo)
- CentOS 7
- Scientific Linux 7
- Other RHEL clone 7

必要なもの

- git

github から X11RDP-RH-Matic を取得するために git が必要なので yum で予めインストールしておきます。

```
$ sudo yum -y install git
```

使い方

2014年9月現在の最新版は v1.0.4 です。master ブランチを取得するか、各バージョンのタグを取得してください。下記の例では master ブランチを取得します。

```
$ git clone --depth 1 -b master https://github.com/metalefty/X11RDP-RH-Matic.git
```

ダウンロードしたらディレクトリに入り、X11RDP-RH-Matic.sh を実行します。

実行の際には /tmp の空き容量が 1GB 前後必要ですので注意してください。

```
$ cd X11RDP-RH-Matic
$ ./X11RDP-RH-Matic.sh
```

依存関係で必要となるソフトウェアを自動的にインストールしながらビルドが進んでいきます。必要に応じて root への昇格を sudo を通じて行うので、sudo で root になれるように予め設定しておいてください。

インストール後の設定

エラーにならずに無事に終了したら、xrdp & x11rdp はシステムにインストールされ、デーモンが起動し、リモートデスクトップクライアントから接続できる状態になっています。

X11RDP-o-Matic と違い、ログインセッションを設定するツールは(まだ)ないので、/etc/xrdp/startwm.sh を手動で編集してください。

アンインストール

X11RDP-o-Matic でインストールした xrdp & x11rdp をアンインストールするには以下のコマンド実行します。

```
# yum remove xrdp x11rdp
```

開発ブログ

v1.0.0 のリリースノートはこちらです。

- RHEL/CentOS 向け xrdp インストール支援ツール X11RDP-RH-Matic v1.0.0 リリース！
#xrdp_jp (<http://w.vmeta.jp/tdiary/20140614.html#p01>)

こちらで最新の開発状況などを書いているかもしれません。

- <http://w.vmeta.jp/tdiary/?category=X11RDP-RH-Matic>

「<http://xrdp.vmeta.jp/index.php?title=X11RDP-RH-Matic&oldid=69>」から取得

- [ページ](#)
- [議論](#)
- [ソースを表示](#)
- [履歴](#)

このページは 1,503 回アクセスされました。

Bento-Theme, © 2009 Robert Lihm.

Modified by metalefty, © 2013 Koichiro IWAO.